

## Version 7.5

## Kom godt i gang

Denne vejledning indeholder hjælp til at udføre basiskonfigurationen af Lotus Sametime Enterprise Meeting Server.



**Version på andet sprog:** Hvis du vil udskrive Kom godt i gang på et andet sprog, findes PDF-filen på Quick Start-cd'en.

### Produktoversigt

Lotus Sametime Enterprise Meeting Server arbejder sammen med Sametime-servere for at stille funktioner til failover og belastningsudjævning til rådighed for en gruppe af Sametime-servere. Enterprise Meeting Server leveres separat fra Sametime, men er ikke et enkeltstående program og indeholder ikke funktioner i sig selv.

### 1 Trin 1: Adgang til programmet



Hvis du har hentet programmet fra Passport Advantage, skal du følge vejledningen i det hentede dokument: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423)

Dette produkt omfatter:

- **Quick Start-cd (indeholder alle støttede sprogversioner til denne vejledning)**
- Sametime Enterprise Meeting Server 7.5-cd
- DB2 Universal Database Enterprise Server Edition 8.2 for Windows-cd
- WebSphere Application Server 6.0 for Windows-cd


### 2 Trin 2: Undersøg hardware- og systemkonfigurationen



Gennemgå kravene til hardware og software for Enterprise Meeting Server. Hvis det er muligt, bør du bruge de anbefalede niveauer i stedet for minimumskravene for at forbedre performance. Læs de udførlige oplysninger om systemkrav og andre konfigurationsoplysninger i versionsnoterne til Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 på adressen [www.lotus.com/ldd/doc](http://www.lotus.com/ldd/doc)

### 3 Trin 3: Se basisarkitekturen og installationstrinene igennem

Enterprise Meeting Server er knyttet til en WebSphere Application Server og arbejder sammen med en LDAP-adresseserver, en DB2-databaseserver og to eller flere Sametime-servere.



## 4 Trin 4: Dokumentation

Der findes følgende dokumentation til Sametime og Enterprise Meeting Server:

- Sametime 7.5 Administrator's Guide, som indeholder produktdokumentation til Enterprise Meeting Server, findes på Lotus developerWorks på adressen [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 Release Notes findes på Enterprise Meeting Server-cd'en. De nyeste versionsnoter udgives på developerWorks.

## 5 Trin 5: Installér og konfigurér Enterprise Meeting Server

Enterprise Meeting Server er knyttet til WebSphere Application Server og skal installeres efter det LDAP-adressekartotek, de Sametime-servere og det databasesystem, som den arbejder sammen med. Trinene nedenfor er en oversigt over de funktioner, der kræves til at installere og konfigurere en Enterprise Meeting Server. I Sametime 7.5 Administration Guide er der en udførlig trinvis installationsvejledning, som omhandler alle disse procedurer.

1. Installér LDAP-adresseserveren.
2. Installér to eller flere Sametime 7.5-servere.
3. Installér DB2-databaseserveren.
4. Installér og konfigurér WebSphere Application Server på den computer, der skal være vært for Enterprise Meeting Server.
5. Installér Enterprise Meeting Server, og opret derefter klynger for community-serviceprogrammer og mødeserviceprogrammer.

Hvis Enterprise Meeting Server ikke er knyttet til den samme computer som DB2-serveren, skal du installere DB2-administrationsklienten på den computer, der er knyttet til Enterprise Meeting Server.

## Flere oplysninger

Du kan få flere tekniske oplysninger på følgende websteder:

- Lotus developerWorks på adressen [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- IBM Redbooks på adressen [www.redbooks.ibm.com](http://www.redbooks.ibm.com)

