

## Versión 7.5

### Guía de inicio rápido

El objetivo de esta guía es ayudarle a empezar a trabajar con una configuración básica para Lotus Sametime Enterprise Meeting Server.



**Versión traducida:** Para adquirir la Guía de inicio rápido en otro idioma, imprima el PDF desde el CD de inicio rápido.

#### Visión general del producto

Lotus Sametime Enterprise Meeting Server interopera con los servidores Sametime para proporcionar funciones de migración tras error y balance de carga para un grupo de servidores Sametime. Enterprise Meeting Server se proporciona de forma separada de Sametime, pero no es una aplicación autónoma y no proporciona ninguna funcionalidad de forma independiente.

#### 1 Paso 1: Acceso al software



Si descarga el producto desde Passport Advantage<sup>(R)</sup>, siga las instrucciones del documento de descarga: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423)

Esta oferta del producto incluye:

- **CD de inicio rápido (incluye todas las versiones traducidas soportadas de esta guía)**
- CD de Sametime Enterprise Meeting Server 7.5
- CD de DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition 8.2 para Windows<sup>(R)</sup>
- CD de WebSphere<sup>(R)</sup> Application Server 6.0 para Windows


#### 2 Paso 2: Evaluación de la configuración del sistema y del hardware



Revise los requisitos de hardware y software para Enterprise Meeting Server. Cuando sea posible, utilice los niveles recomendados en lugar de los mínimos para mejorar el rendimiento. Consulte los requisitos detallados del sistema y otra información que encontrará en las Notas del release de Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 en [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)

#### 3 Paso 3: Revisión de la arquitectura básica y los pasos de configuración

Enterprise Meeting Server se aloja en un servidor WebSphere Application Server e interopera con un servidor de directorios LDAP, un servidor de bases de datos DB2<sup>(R)</sup> y dos o más servidores Sametime.



## 4 Paso 4: Acceso a la documentación



La siguiente documentación de Sametime y Enterprise Meeting Server está disponible:

- Sametime 7.5 Administrator's Guide, que incluye la documentación de producto de Enterprise Meeting Server, está disponible en Lotus developerWorks<sup>®</sup> en la dirección [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- Las Notas del release de Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 están disponibles en el CD de Enterprise Meeting Server. Las Notas del release más actualizadas se publican en developerWorks.

## 5 Paso 5: Instalación y configuración de Enterprise Meeting Server



Enterprise Meeting Server se alberga en WebSphere Application server y se debe instalar después del directorio LDAP, los servidores Sametime y el sistema de gestión de bases de datos con el que interopere. Los siguientes pasos muestran una visión general de las tareas necesarias para instalar y configurar un servidor Enterprise Meeting Server. Para obtener instrucciones detalladas completas que describan cada uno de estos procedimientos, consulte la publicación Sametime 7.5 Administration Guide.

1. Instale el servidor de directorios LDAP.
2. Instale dos o más servidores Sametime 7.5.
3. Instale el servidor de bases de datos DB2.
4. Instale y configure WebSphere Application Server en el equipo que albergará Enterprise Meeting Server.
5. Instale Enterprise Meeting Server y, a continuación, cree los clústeres de Servicios de reuniones y Servicios comunitarios.

Si Enterprise Meeting Server no se alberga en el mismo equipo que el servidor DB2, instale DB2 Administration Client en el equipo en que se albergue Enterprise Meeting Server.

## Más información



Para ver los recursos técnicos adicionales, consulte:

- Lotus developerWorks en la dirección [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- IBM Redbooks<sup>™</sup> en la dirección [www.redbooks.ibm.com](http://www.redbooks.ibm.com)

