

## Versjon 7.5

### Hurtigstart

Denne veiledningen hjelper deg til å komme i gang med en grunnleggende konfigurasjon for Lotus Sametime Enterprise Meeting Server.



**Språkversjon:** Hvis du vil ha hurtigstartveiledningen på andre språk, kan du skrive ut PDF-filen fra hurtigstart-CDen.

### Produktoversikt

Lotus Sametime Enterprise Meeting Server brukes sammen med Sametime-servere for å gi failover-funksjonalitet og belastningsbalansering for en gruppe med Sametime-servere. Enterprise Meeting Server leveres atskilt fra Sametime, men er ikke en frittstående applikasjon og gir ingen funksjonalitet alene.

### 1 Trinn 1: Få tak i programvaren



Hvis du lastet ned produktet fra Passport Advantage<sup>(R)</sup>, følger du instruksjonene i nedlastingsdokumentet: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423)

Dette produkttilbudet omfatter:

- **Hurtigstart-CD (inneholder versjon av denne veiledningen på alle støttede språk)**
- CD med Sametime Enterprise Meeting Server 7.5
- CD med DB2 Universal Database<sup>TM</sup> Enterprise Server Edition 8.2 for Windows<sup>(R)</sup>
- CD med WebSphere<sup>(R)</sup> Application Server 6.0 for Windows


### 2 Trinn 2: Evaluer maskinvaren og systemkonfigurasjonen



Se gjennom kravene til maskin- og programvare for Enterprise Meeting Server. Om mulig, bør du bruke de anbefalte nivåene i stedet for minimumsnivåene for å få bedre ytelse. Du kan lese om de detaljerte systemkravene og annen konfigurasjonsinformasjon i versjonsmerknadene for Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 på [www.lotus.com/ldd/doc](http://www.lotus.com/ldd/doc)

### 3 Trinn 3: Les om den grunnleggende arkitekturen og installeringstrinnene

Enterprise Meeting Server kjøres på en WebSphere Application Server og brukes sammen med en LDAP-katalogserver, en DB2-databaseserver og to eller flere Sametime-servere.



## 4 Trinn 4: Få tak i dokumentasjonen

● Følgende dokumentasjon for Sametime og Enterprise Meeting Server er tilgjengelig:

- Sametime 7.5 Administratorhåndbok, som inneholder produktokumentasjon for Enterprise Meeting Server, er tilgjengelig på Lotus developerWorks(R) på [www.lotus.com/ldd/doc](http://www.lotus.com/ldd/doc)
- Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 Versjonsmerknader er tilgjengelig på CDen med Enterprise Meeting Server. De nyeste versjonsmerknadene blir lagt ut på developerWorks.

## 5 Trinn 5: Installer og konfigurer Enterprise Meeting Server

● Enterprise Meeting Server kjøres på WebSphere Application Server og må installeres etter LDAP-katalogen, Sametime-serverne og databasesystemet den skal brukes sammen med. Trinnene nedenfor gir en oversikt over oppgavene som kreves for å installere og konfigurere en Enterprise Meeting Server. Hvis du vil ha detaljerte installeringsinstruksjoner for hver enkelt oppgave, kan du lese administrasjonsveiledningen for Lotus Sametime 7.5.

1. Installer LDAP-katalogserveren.
2. Installer to eller flere Sametime 7.5-servere.
3. Installer DB2-databaseserveren.
4. Installer og konfigurer WebSphere Application Server på maskinen der Enterprise Meeting Server skal kjøres.
5. Installer Enterprise Meeting Server og opprett deretter Meeting Services- og Community Services-grupper.

Hvis Enterprise Meeting Server ikke kjøres på den samme maskinen som DB2-serveren, installerer du DB2 Administration Client på maskinen der Enterprise Meeting Server kjøres.

## Mer informasjon

● Du finner flere tekniske ressurser i:

- Lotus developerWorks på [www.lotus.com/ldd/doc](http://www.lotus.com/ldd/doc)
- IBM RedbooksTM på [www.redbooks.ibm.com](http://www.redbooks.ibm.com)

