

Versão 7.5

Guia de Referência Rápida

Este guia tem como objetivo auxiliá-lo a iniciar uma configuração base do Lotus Sametime Enterprise Meeting Server.



Versão em idioma nacional: para obter o Guia de Referência Rápida em outros idiomas, imprima o PDF do CD de Início Rápido.

Visão Geral do Produto

O Lotus Sametime Enterprise Meeting Server interopera com servidores Sametime para fornecer funcionalidade de balanceamento de carga e failover em um grupo de servidores Sametime. O Enterprise Meeting Server é enviado separadamente do Sametime, mas não é um aplicativo independente e não fornece, por si só, nenhuma funcionalidade.

1 Etapa 1: Acesse o software



Se você fizer download do produto a partir do Passport Advantage®, siga as instruções no documento de download: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423

Esta oferta de produto inclui:

- **CD de Início Rápido (inclui todas as versões de idiomas suportados deste guia)**
- CD do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5
- CD do DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition 8.2 para Windows®
- CD do WebSphere® Application Server 6.0 para Windows


2 Etapa 2: Avalie a configuração do sistema e do hardware



Revise os requisitos de software e hardware do Enterprise Meeting Server. Quando possível, utilize os níveis recomendados, no lugar dos níveis mínimos, para melhorar o desempenho. Consulte os requisitos detalhados do sistema e outras informações de configuração listadas nas Notas sobre o Release do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5, em www.lotus.com/idd/doc

3 Etapa 3: Reveja a arquitetura base e as etapas de instalação

O Enterprise Meeting Server é hospedado em um WebSphere Application Server e interopera com um servidor de diretório LDAP, um servidor de banco de dados DB2® e dois ou mais servidores Sametime.



4 Etapa 4: Acesse a documentação



A seguinte documentação do Sametime e do Enterprise Meeting Server está disponível:

- O Guia do Administrador do Sametime 7.5, que inclui a documentação do produto Enterprise Meeting Server, está disponível no Lotus developerWorks®, em www.lotus.com/ldd/doc
- As Notas sobre o Release do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 estão disponíveis no CD do Enterprise Meeting Server. As Notas sobre o Release mais atuais estão postadas no developerWorks.

5 Etapa 5: Instale e configure o Enterprise Meeting Server



O Enterprise Meeting Server é hospedado no servidor WebSphere Application e deve ser instalado depois do diretório LDAP, dos servidores Sametime e do sistema de gerenciamento de banco de dados com o qual ele interopera. As etapas abaixo fornecem uma visão geral das tarefas necessárias para instalar e configurar um Enterprise Meeting Server. Para obter instruções de instalação passo a passo que orientem cada um desses procedimentos, consulte o Guia de Administração do Sametime 7.5.

1. Instale o servidor de diretório LDAP.
2. Instale dois ou mais servidores Sametime 7.5.
3. Instale o servidor de banco de dados DB2.
4. Instale e configure o WebSphere Application Server no computador que hospedará o Enterprise Meeting Server.
5. Instale o Enterprise Meeting Server e, em seguida, crie os clusters Meeting Services e Community Services.

Se o Enterprise Meeting Server não estiver no mesmo computador do servidor DB2, instale o DB2 Administration Client no computador que hospeda o Enterprise Meeting Server.

Informações Adicionais



Para obter recursos técnicos adicionais, consulte:

- Lotus developerWorks em www.lotus.com/ldd/doc
- IBM Redbooks™ em www.redbooks.ibm.com

