

Versão 7.5

## Manual de Instalação Rápida

Este manual destina-se a ajudar o utilizador na introdução a uma configuração base do Lotus Sametime Enterprise Meeting Server.



**Versão de idioma nacional:** Para obter o Manual noutro idioma, imprima o PDF do CD de Iniciação Rápida.

### Descrição geral do produto

O Lotus Sametime Enterprise Meeting Server interage com servidores do Sametime de forma a facultar funcionalidades de mudança de recurso e balanceamento de carga para vários servidores do Sametime. O Enterprise Meeting Server não é fornecido com o Sametime, mas não constitui uma aplicação autónoma, pelo que não fornece qualquer funcionalidade por si mesmo.

### 1 Passo 1: Aceder ao software



Se descarregar o produto a partir do Passport Advantage<sup>(R)</sup>, siga as instruções que constam no documento de transferência: [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423)

Esta oferta de produto inclui:

- **CD de Iniciação Rápida (inclui todas as versões de idioma suportados para este manual)**
- CD do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5
- CD DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition 8.2 para Windows<sup>(R)</sup>
- CD WebSphere<sup>(R)</sup> Application Server 6.0 para Windows


### 2 Passo 2: Avaliar a configuração de hardware e do sistema



Reveja os requisitos de hardware e software do Enterprise Meeting Server. Utilize os níveis recomendados em vez dos mínimos para melhorar o desempenho. Consulte as informações detalhadas sobre requisitos do sistema, bem como outras informações de configuração, nas Notas de Edição do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 em [www.lotus.com/ldd/doc](http://www.lotus.com/ldd/doc)

### 3 Passo 3: Rever os passos de instalação e de arquitectura base

O Enterprise Meeting Server encontra-se alojado num WebSphere Application Server e interage com um servidor de directórios LDAP, um servidor de bases de dados DB2<sup>(R)</sup> e dois ou mais servidores do Sametime.



## 4 Passo 4: Aceder à documentação



Encontra-se disponível a seguinte documentação relativa ao Sametime e ao Enterprise Meeting Server:

- Manual do Administrador do Sametime 7.5, que inclui a documentação do produto referente ao Enterprise Meeting Server, disponível em Lotus developerWorks<sup>®</sup> no endereço [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- Notas de Edição do Sametime Enterprise Meeting Server 7.5 disponíveis no CD do Enterprise Meeting Server. As Notas de Edição mais recentes são disponibilizadas em developerWorks.

## 5 Passo 5: Instalar e configurar o Enterprise Meeting Server



O Enterprise Meeting Server está alojado no WebSphere Application Server e tem de ser instalado após a instalação do directório LDAP, dos servidores do Sametime e do sistema de gestão de bases de dados com os quais irá interagir. Estes passos fornecem uma descrição das tarefas necessárias para instalar e configurar o Enterprise Meeting Server. Para obter instruções de instalação pormenorizadas de cada procedimento, consulte o Manual do Administrador do Sametime 7.5.

1. Instalar o servidor de directórios LDAP.
2. Instalar dois ou mais servidores do Sametime 7.5.
3. Instalar o servidor de bases de dados DB2.
4. Instalar e configurar o WebSphere Application Server no computador que irá alojar o Enterprise Meeting Server.
5. Instalar o Enterprise Meeting Server e, em seguida, criar conjuntos de serviços de reunião e de comunidade.

Se o Enterprise Meeting Server não estiver alojado no mesmo computador que o servidor de DB2, instale o cliente de administração de DB2 no computador que aloja o Enterprise Meeting Server.

## Mais informações



Para recursos técnicos adicionais, consulte:

- Lotus developerWorks em [www.lotus.com/idd/doc](http://www.lotus.com/idd/doc)
- IBM Redbooks<sup>™</sup> em [www.redbooks.ibm.com](http://www.redbooks.ibm.com)

