

Version 7.5

Snabbstartshandbok

Du kan använda den här handboken till att snabbt komma igång med en **baskonfiguration** för Lotus Sametime Enterprise-mötesservern.



Språkversioner: Om du vill läsa snabbstartshandboken på något annat språk skriver du ut PDF-filen från snabbstarts-CDn.

Produktöversikt

Lotus Sametime Enterprise-mötesservern används tillsammans med Sametime-servrar, vilket ger både felskydd och lastbalanseringsfunktioner för en grupp av Sametime-servrar. Enterprise-mötesservern levereras inte tillsammans med Sametime, men är inte ett fristående program och innehåller ingen egen funktionalitet.

1 Steg 1: Åtkomst till programvaran



Om du hämtade produkten från Passport Advantage[®] följer du instruktionerna i det hämtade dokumentet: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=477&uid=swg24012423

Den här produkten innehåller följande:

- **Snabbstarts-CD (med alla språkversioner av den här handboken)**
- CD med version 7.5 av Sametime Enterprise-mötesservern
- CD med version 8.2 av DB2 Universal Database Enterprise Server Edition för Windows[®]
- CD med version 6.0 av WebSphere[®] Application Server för Windows


2 Steg 2: Kontrollera maskinvaran och systemkonfigurationen



Granska maskin- och programvarukraven för Enterprise-mötesservern. Om möjligt kan du förbättra prestanda genom att använda de rekommenderade kraven i stället för de minsta kraven. Om du vill visa de detaljerade systemkraven och annan konfigurationsinformation läser du i versionskommentarerna för version 7.5 av Sametime-mötesservern på www.lotus.com/idd/doc

3 Steg 3: Granska basarkitekturen och installationsstegen

Enterprise-mötesservern körs på en WebSphere Application Server-server och används tillsammans med en LDAP-katalogserver, en DB2[®] Database-server och en eller fler Sametime-servrar.



4 Steg 4: Visa dokumentationen

Följande dokumentation för Sametime och Enterprise-mötesservern är tillgänglig:

- Administrationshandboken för Sametime 7.5, som innehåller produktinformation för Enterprise-mötesservern, är tillgänglig på Lotus developerWorks[®] på www.lotus.com/ldd/doc
- Versionskommentarerna för version 7.5 av Sametime Enterprise-mötesservern är tillgängliga på CDn för Enterprise-mötesservern. De senaste versionskommentarerna är tillgängliga på developerWorks.

5 Steg 5: Installera och konfigurera Enterprise-mötesservern

Enterprise-mötesservern körs på en WebSphere Application Server-server. Du måste installera den efter LDAP-katalogen, Sametime-servrarna och det databashanteringssystem som du vill använda den tillsammans med. De steg som anges nedan är en översikt över de uppgifter som ingår i att installera och konfigurera en Enterprise-mötesserver. Om du vill läsa mer detaljerade installationsinstruktioner läser du i administrationshandboken för Sametime 7.5.

1. Installera LDAP-katalogservern.
2. Installera en eller flera Sametime 7.5-servrar.
3. Installera DB2 Database-servern.
4. Installera och konfigurera WebSphere Application Server-servern på den dator du vill köra Enterprise-mötesservern på.
5. Installera Enterprise-mötesservern och skapa sedan klustren för mötes- och gemenskapstjänster.

Om du inte kör Enterprise-mötesservern på samma dator som DB2-servern installerar du DB2 Administration Client-klienten på den dator som du kör Enterprise-mötesservern på.

Mer information

Ytterligare tekniska resurser:

- **Lotus developerWorks** på www.lotus.com/ldd/doc
- **IBM Redbooks**[™] på www.redbooks.ibm.com

